

La chronique des *Trucs et astuces du CIVBDL* du 24 septembre 2025

La première astuce présentée aujourd’hui provient de AskWoody.com. Les quatre suivantes proviennent de PC Astuces. Pour les voir intégralement, cliquez sur les hyperliens.

Première :

Réinstaller Windows 11 avec Windows Update

Inspiré de l’infolettre de AskWoody.com du 04 août 2025 sous le titre de Reinstall now — Windows recovery's secret sauce <https://www.askwoody.com/newsletter/free-edition-reinstall-now-windows-recovery's-secret-sauce/> (En anglais)

Windows 11 offre de multiples outils pour le réparer. La réinitialisation de l’ordinateur est l’outil de la dernière chance. Pour ce faire :


- Ouvrez le paramètre **Système**;
 - Déroulez les paramètres du panneau droit; et
 - Cliquez **Récupération**.



La paramètre **Récupération** affiche plusieurs options de récupération dont :

- Résoudre les problèmes à l'aide de Windows Update; et
- Réinitialiser cet ordinateur personnel.

En bref, le premier outil de récupération compare les fichiers système de l’ordinateur à ceux de l’ISO sur le site de Microsoft, identifie les fichiers defectueux, télécharge une copie saine de ces derniers et les installe comme une mise à jour normale. Cela est beaucoup plus rapide qu’une réinitialisation. De plus, les données et les applications sont conservées.



Le deuxième outil télécharge l’ISO et remplace complètement le système d’exploitation. Les données peuvent être conservées ou supprimées. Les applications sont supprimées

Lors de leur activation, les deux outils affichent une fenêtre qui indique ce qu'elle fait et un bouton pour annuler l'opération. Une fois lancée, il n'y a pas de retour en arrière.

Résoudre les problèmes à l'aide de Windows Update

Nous allons réparer les composants et les fichiers système

Si une solution de réparation est disponible, nous tenterons de corriger l'altération des composants système en réinstallant la version actuelle de Windows. Vos applis, documents et paramètres seront conservés.

Vérifiez que votre PC est allumé et connecté au réseau et à une source d'alimentation. Après l'installation, nous vous informerons lorsqu'il sera temps de redémarrer votre PC pour terminer la réparation.

Redémarrer automatiquement mon PC 15 minutes après l'installation

OK

Annuler

Réinitialisation de cet ordinateur

Choisissez une option

Garder mes fichiers

Supprime les applis et les paramètres, mais conserve vos fichiers personnels.

Supprime tout

Supprime tous vos fichiers personnels, toutes vos applis et tous vos paramètres.

Comment choisir ?

Annuler

Les étapes de Résoudre les problèmes à l'aide de Windows Update.

Pour activer l'outil Résoudre les problèmes à l'aide de Windows Update, cliquez **OK** sur le côté inférieur droit.

Ceci ouvre la fenêtre de **Windows update** qui effectue les mêmes opération qu'une mise à jour normale.

OK

Annuler

Windows Update



Recherche des mises à jour en cours...

Autres options



Mises à jour disponibles

Dernière vérification : aujourd'hui,
11:29

Tout télécharger et installer

Windows 11, version 24H2 (version de réparation)

Téléchargement - 4%

Mise à jour pour Microsoft Defender Antivirus plateforme anti-
programme malveillant – Ko4052623 (version 4.18.25060.7) – Canal
actuel (large)

Terminé

À noter le nom de la version téléchargée.



Mises à jour disponibles

Dernière vérification : aujourd'hui,
11:29


Tout télécharger et installer

Windows 11, version 24H2 (version de réparation)

Installation en attente

Mise à jour pour Microsoft Defender Antivirus plateforme anti-
programme malveillant – Ko4052623 (version 4.18.25060.7) – Canal
actuel (large)

Terminé



À noter que la dernière mise à jour des fonctionnalités affiche maintenant Windows 11. Version 24H2 (**version de réparation**) au lieu de simplement 24H2.

Mises à jour des fonctionnalités (4)

Windows 11, version 24H2 (version de réparation)
Installée le 2025-08-06 [Découvrir les nouveautés](#)

Windows 11, version 23H2
Installée le 2024-02-27

Windows 11, version 22H2
Installée le 2022-11-14

Windows 11
Installée le 2022-06-01

Deuxième :

Limiter la consommation mémoire - Chrome

Les étapes sans les captures d'écran :

1. Dans Chrome, cliquez sur le bouton **Personnaliser et contrôler Google Chrome**;
2. Cliquez sur **Paramètres**;
3. Cliquez sur **Performances**; et
4. Activez alors l'option **Économiseur de mémoire**. Par défaut, le profil équilibré (recommandé) est sélectionné. Les onglets deviennent inactifs après une période optimale.

Troisième :

Créer un écran de veille avec ses photos - Windows 11

Les étapes sans les captures d'écran

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
2. Dans le champ de recherche de la barre des tâches, saisissez **écran de veille**.
3. Cliquez sur **Modifier l'écran de veille**.
4. Déroulez la liste **Écran de veille** et sélectionnez l'option **Photos**.
5. Cliquez sur le bouton **Paramètres**.
6. Par défaut, l'écran de veille pioche parmi les photos qui se trouvent dans la bibliothèque **Mes images** de Windows. Pour sélectionner un autre dossier, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
7. Sélectionnez le dossier où se trouvent les photos à utiliser et validez par **OK**.
8. Déroulez la liste **Vitesse du diaporama** et choisissez la vitesse de défilement des photos.
9. Cochez la case **Lecture aléatoire des images** pour ne pas avoir le même ordre de défilement à chaque veille.
10. Cliquez enfin sur **Enregistrer**.
11. Ajustez le délai d'inactivité avant l'activation de l'écran de veille puis cliquez sur **OK**.

Quatrième

Astuce 7542 : Contrôler la lecture au clavier - YouTube

Les étapes sans les captures d'écran :

1. Pressez la touche **Espace** pour mettre une vidéo en pause. Pressez de nouveau sur la touche pour reprendre la lecture;
2. Utilisez les **flèches gauche et droite** pour reculer ou avancer de 5 secondes;
3. Utilisez les touches **J et L** pour reculer ou avancer de 10 secondes;
4. Utilisez la touche **F** pour passer en plein-écran ou le quitter**;
5. Utilisez la touche **Echap** (Esc) pour quitter le plein-écran**; et
6. Pour revenir au début de la vidéo, pressez le chiffre 0.

** Ne sont pas dans la version écrite mais mentionnées dans la version YouTube

Voir aussi une liste plus complète à : [Raccourcis clavier de YouTube - Aide YouTube](#)

Cinquième

Vérifier la résolution de son écran - Windows 11

Les étapes sans les captures d'écran :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du bureau;
2. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur **Paramètres d'affichage**;
3. La zone **Résolution de l'écran** vous indique la résolution de votre écran; et
4. Dans la liste déroulante **La valeur** recommandée est celle qui correspond à la résolution native de votre écran