

La chronique des Trucs et astuces du CIVBDL du 12 février 2025


Les astuces présentées ci-dessous proviennent de PC Astuces. Pour les voir intégralement, cliquez sur les hyperliens.

Première :

[Accéder rapidement à la liste des applications installées - Windows 11](#)

Étapes sans les captures d'écran :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton **Démarrer**;
2. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Applications installées**;
3. Vous accédez alors directement à la liste des logiciels installés sur votre ordinateur;
4. Vous pouvez désinstaller les logiciels que vous n'utilisez plus pour récupérer de l'espace disque en cliquant sur le bouton ... à côté d'un logiciel puis en cliquant sur **Désinstaller**.



Parmi les options avancées, il y a souvent des liens pour réparer ou réinitialiser.

Réinitialiser

Si cette appli ne fonctionne pas correctement, nous pouvons essayer de la réparer. Les données de l'appli ne seront pas affectées.

[Réparer](#)

Si cette appli ne fonctionne toujours pas correctement, réinitialisez-la. Les données de l'appli seront supprimées.

[Réinitialiser](#)

La procédure pour Windows 10 est semblable :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton **Démarrer** :
2. Cliquez sur Applications et fonctionnalités.

Deuxième :

Mettre à jour rapidement une page Web - Tous les navigateurs

Les raccourcis clavier ;

- MAJ + Bouton Actualiser cette page du navigateur; ou
- Ctrl + F5



Troisième :

Désactiver l'écran Finalisez la configuration de cet appareil - Windows 11

Étapes sans les captures d'écran :

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**;
2. Cliquez sur **Paramètres**;
3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Système**;
4. Cliquez sur **Notifications**;
5. En bas de la liste des notifications, cliquez sur **Paramètres supplémentaires**; et
6. Décochez alors la case **Suggérer des moyens de tirer le meilleur parti de Windows et de terminer la configuration de cet appareil**.

Quatrième

Ajouter une icône sur le Bureau pour éteindre son ordinateur - Windows 10/11

Étapes sans les captures d'écran

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un emplacement vide du Bureau;
2. Cliquez sur **Nouveau** puis sur **Raccourci** dans le menu qui apparaît;
3. Dans le champ **Entrez l'emplacement de l'élément** saisissez la commande suivante:
`%windir%\System32\shutdown.exe /s /t 0`
4. Cliquez sur **Suivant** puis saisissez le nom du raccourci, **Arrêter PC** par exemple et cliquez sur **Terminer**.
5. Le raccourci est placé sur le bureau. Nous allons changer son icône. Pour cela, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris puis sur **Propriétés**.
6. Cliquez sur le bouton **Changer d'icône**.
7. Sélectionnez l'icône à utiliser puis validez deux fois par **OK**
8. Désormais, il vous suffit de double-cliquer sur ce raccourci pour arrêter votre ordinateur.

Commande en texte copiable %windir%\System32\shutdown.exe /s /t 0

Si dactylographié, attention aux espaces.